<u>メールソフト設定</u>

※メールソフトのバージョンや、OSのバージョンによっては画面構成が異なる場合があります。

Thunderbird の場合

メールアドレスの新規追加、設定変更

メールアドレス(アカウント)を追加する場合は、メニューの【ツール】をクリックして、アカウント設定をクリック してください。

アカウント設定のウィンドウが開きますので、【アカウント操作】をクリックしてください。



ĺ	メールアカウント設定		x
	あなたのお名前(№): ニコニコ太郎 メールアドレス(L)(2):test@nico2.co.jp パスワード(P)(3)●●●●●● 『 パスワードを記憶する(M)	受信者に表示される名前です。	
	新しいアカウントを取得(<u>G)</u>	続ける(<u>C</u>) キャンセル(A)	
①相手のメールソフトに表示される			

全角日本語でも結構です。

②新たに設定するメールアドレスを半角英数で入力してください。

③お知らせしたパスワードを入力してください。

※大文字、小文字も正確に入力してください。

以上の項目の入力を行い、右下の【続ける】ボタンをクリックしてください。 ※全ての項目を入力しないと、続けるボタンはクリックできません。

【続ける】をクリックすると、右 図のように、一度自動的に設 定が行われますが、このまま では送受信できません。

メールアカウント設定			x	
あなたのお名前(<u>N</u>):	ニコニコ太郎	受信者に表示される名前です。		
メールアドレス(<u>L</u>):	test@nico2.co.jp			
パスワード(<u>P</u>):	•••••			
	☑ パスワードを記憶する(<u>M</u>)			
アカウント設定が、一	-般的なサーバ名で検索したことにより見つかり)ました。		
			_	
IMAP (リモート)	フォルダ) 💿 POP3 (メールをコンピュータに	□保存)		
ボ/ニ 出 (C. 1MAD				
送信サーバ: SMTP, nico2.co.jp, STARTILS				
ユーリ石: test				
新しいアカウントを	取得(<u>G)</u> 手動設定(<u>M</u>)	完了(<u>D</u>) キャンセル(<u>A</u>)		

メールアカウント設定		×			
あなたのお名前(<u>N</u>):	ニコニコ太郎	受信者に表示される名前です。			
メールアドレス(<u>L</u>):	test@nico2.co.jp				
パスワード(<u>P</u>):	•••••				
	☑ パスワードを記憶する(<u>M</u>)				
アカウント設定が、一	-般的なサーバ名で検索したことにより見つかり)ました。			
◎ IMAP (リモート)	○ IMAP (リモートフォルダ) ◎ POP3 (メールをコンピュータに保存)				
평信#+() DOD2	nico2 co in STAPTTI S				
送信サーバ: SMTP, nico2.co.jp, STARTTLS					
ユーサ名: test					
新しいアカウントを	取得(G) 手動設定(M)	完了(D) キャンセル(A)			
<u> </u>					

初期設定では、【IMAP(リモートフォルダ)】が選択されていますので、

【POP3(メールをコンピュータに保存)】を選択して、手動設定ボタンをクリックしてください。

メールアカウント設定					
あなたのお名前(<u>N</u>):	ニコニコ太郎	受信者	iに表示される名前です。		
メールアドレス(<u>L</u>):	test@nico2.co.jp				
パスワード(<u>P</u>):	•••••				
	☑ パスワードを記憶する(M)				
A Thunderbird (#	あなたのアカウント設定を見つけられませ	んでした。			
1	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	
受信サーバ: POP3		110 👻	接続の保護なし ▼	通常のパスワード認証 🗸	
2 送信サーバ: SMTP	•	587 👻	接続の保護なし ▼	通常のパスワード認証 ▼	
ユーザ名: 受信サ	t-)(: 3]	送信サーバ:	4	
新しいアカウントを			東テスト(工)) 宗了(D) ませンセル(A)	

①受信サーバ:POP3を選択

サーバのホスト名:mail.会社のドメイン(URL) ※wwwは不要です。

ポート番号:110

SSL:接続の保護なし

認証方式:通常のパスワード認証

②送信サーバ:SMTP(設定済み)

サーバのホスト名:mail.会社のドメイン(URL) ※wwwは不要です。

ポート番号:587

SSL:接続の保護なし

認証方式:通常のパスワード認証

③ユーザ名:

受信サーバ・送信サーバ:

両方ともお知らせしたユーザーIDを入力してください。

全ての項目を入力して、【完了】ボタンをクリックしたら、設定終了です。